

## 目次

1. 前準備 .....	1-3
1.1. ユーザーアカウント制御 (UAC) の設定 .....	1-3
2. セットアッププログラム .....	2-4
2.1. 起動方法 .....	2-4
3. EcRP 本体のインストール .....	3-6
3.1. Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 のインストール .....	3-7
3.2. ライセンス条項 .....	3-10
3.3. セットアップウィザードへようこそ .....	3-11
3.4. ユーザー情報 .....	3-12
3.5. インストールフォルダの選択 .....	3-13
3.6. インストールの確認 .....	3-14
3.7. EcRP をインストール .....	3-15
3.8. インストール完了 .....	3-16
4. EcRP の初回起動 (ライセンス登録) .....	4-17
4.1. プログラムの起動 .....	4-17
4.2. 初回起動時のメッセージ .....	4-18
4.3. この製品について (ライセンス登録前) .....	4-19
4.4. この製品について (ライセンス登録後) .....	4-20
5. EcRP の初回起動 (データベースとの接続設定) .....	5-20
5.1. データベースの接続確認メッセージ .....	5-21
5.2. データベースとの接続設定 .....	5-22
5.3. EcRP の再起動 .....	5-23
6. EcRP の起動 .....	6-24
6.1. ライセンス有効期限のご案内 .....	6-24
6.2. ログオン .....	6-25
6.3. 処理メニュー .....	6-26



## 1. 前準備

### 1.1. ユーザーアカウント制御 (UAC) の設定

Windows Vista の場合、ユーザー アカウント 制御 (UAC) を無効にしないと EcRP を実行することができません。

UAC が有効になっている場合、下記の手順を実行します。

- ① 「スタート」ボタンをクリックし、「コントロール パネル」をクリックします。
- ② 「コントロール パネル」の「ユーザー アカウント」をクリックします。
- ③ 「ユーザー アカウント」ウィンドウで、「ユーザー アカウント」をクリックします。
- ④ 「ユーザー アカウント」タスク ウィンドウで、「ユーザー アカウント制御の有効化または無効化」をクリックします。
- ⑤ UAC が現在、管理者承認モードで構成されている場合は、「ユーザー アカウント制御」メッセージが表示されます。「続行」をクリックします。
- ⑥ 下記のいずれかの操作を行います。

UAC を無効にするには、「ユーザー アカウント制御 (UAC) を使ってコンピュータの保護に役立たせる」チェック ボックスをオフにします。

UAC を有効にするには、「ユーザー アカウント制御 (UAC) を使ってコンピュータの保護に役立たせる」チェック ボックスをオンにします。

- ⑦ 「OK」ボタンをクリックします。
- ⑧ 「今すぐ再起動する」をクリックして変更を今すぐ適用するか、「後で再起動」をクリックして「ユーザー アカウント」タスク ウィンドウを終了します。

詳細は下記のマイクロソフトのページで確認することができます。

<http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows-vista/How-do-I-change-the-behavior-of-the-User-Account-Control-message>

## 2. セットアッププログラム

### 2.1. 起動方法

EcRP プロファイルセンタからダウンロードしたファイルを解凍しますと、次のファイルが登録されています。

これらのファイルの中から Setup というファイルをダブルクリックします。






図 1 セットアッププログラム

- ・ 画面のボタンを押して、EcRP 本体のインストールを実行します。

## 3. EcRP 本体のインストール



- EcRP のプログラム本体をインストールします。
- 「EcRP 本体のインストール」をクリックします。
- Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 がインストールされていない場合、自動的にインストール画面が表示されます。  
(Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 がインストールされていても、不足している構成が見つかったときには、インストーラが表示されます。)

## 3.1. Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 のインストール




図 2 Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 の確認

- 「同意する」をクリックします。クリック後、ダウンロード、インストールが始まります。




図 3 Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 のダウンロード




図 4 Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 のインストール




図 5 Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 の構成




図 6 再起動の確認

- 「はい」ボタンをクリックします。再起動後、Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 が有効になります。  
(この画面は表示されないときがあります)

## 3.2. ライセンス条項




図 7 ライセンス条項

- ライセンス条項を確認後、「同意する」をチェックしてから、「次へ」ボタンをクリックします。

## 3.3. セットアップウィザードへようこそ




図 8 セットアップウィザードへようこそ

- 「次へ」ボタンをクリックします。

## 3.4. ユーザー情報




図 9 ユーザー情報

- 「名前」と「所属」を入力してから、「次へ」ボタンをクリックします。

## 3.5. インストールフォルダの選択




図 10 インストールフォルダの選択

- EcRP のインストール先を選択してから、「次へ」ボタンをクリックします。

## 3.6. インストールの確認




図 11 インストールの確認

- ・ 「次へ」 ボタンをクリックします。

### 3.7. EcRP をインストール




図 12 EcRP をインストール

- EcRP のインストール状況が表示されます。

## 3.8. インストール完了





図 13 インストール完了

- インストールが完了しましたので、「閉じる」ボタンをクリックします。

## 4. EcRP の初回起動（ライセンス登録）

### 4.1. プログラムの起動

インストールが完了しますと、スタートメニューやデスクトップに EcRP のショートカットが自動的に作成されます。



## 4.2. 初回起動時のメッセージ





図 14 初回起動時のメッセージ

- ・ EcRP を初めて起動したときはライセンスが登録されていないため、このメッセージが表示されます。
- ・ 「OK」ボタンをクリックします。
- ・ 下記の画面が表示されるときは、EcRP のインストールに失敗しています。

ユーザー アカウント 制御 (UAC) を無効にしてから「EcRP 本体」を再インストールしてください。



## 4.3. この製品について（ライセンス登録前）




図 15 この製品について（ライセンス登録前）

- ・ プロファイルセンタで購入しましたライセンスキーを入力します。
- ・ 「ライセンス登録」ボタンをクリックします。




図 16 ライセンス登録

- ライセンスの登録メッセージが表示されますので、「OK」ボタンをクリックします。

#### 4.4. この製品について（ライセンス登録後）




図 17 この製品について（ライセンス登録後）

- プロファイルセンタで購入しましたライセンスが登録され、利用期間が表示されます。
- 「閉じる」ボタンをクリックして、EcRP を終了します。

#### 5. EcRP の初回起動（データベースとの接続設定）

## 5.1. データベースの接続確認メッセージ



図 18 データベースとの接続確認メッセージ

- ・ EcRP のデータベースサーバを設定されていない場合、このメッセージが表示されます。
- ・ 「OK」ボタンをクリックします。

## 5.2. データベースとの接続設定




図 19 データベースとの接続設定

- 「データベースサーバ名」を入力後、「データベースリストを更新」ボタンをクリックします。
- 「使用するデータベース」が表示されますので、EcRP のデータベースを選択します。
- 「OK」ボタンをクリックします。

### 5.3. EcRP の再起動




図 20 EcRP の再起動

- EcRP を再起動します。再起動後、データベースとの接続設定が有効になります。

## 6. EcRP の起動

### 6.1. ライセンス有効期限のご案内




図 21 ライセンス有効期限のご案内

- EcRP の利用期間が残り 31 日未満の場合、起動時に上記のメッセージが表示されます。
- 「OK」ボタンをクリックします。



図 22 EcRP の起動アニメーション

- EcRP の起動アニメーションが表示されます。

## 6.2. ログオン




図 23 ログオン

- 「ユーザコード」と「パスワード」を入力後、「ログオン」ボタンをクリックします。
- 初期状態では「ユーザコード」に「9999」を入力します。

## 6.3. 処理メニュー



図 24 処理メニュー

- EcRP の機能をすぐに利用して頂けるように、サンプルデータが登録されています。
- 業務、台帳、保守の各機能を実行して EcRP をお試しください。

## 図表番号

図 1 セットアッププログラム .....	2-5
図 2 Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 の確認 .....	3-7
図 3 Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 のダウンロード .....	3-8
図 4 Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 のインストール .....	3-8
図 5 Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 の構成 .....	3-8
図 6 再起動の確認 .....	3-9
図 7 ライセンス条項 .....	3-10
図 8 セットアップウィザードへようこそ .....	3-11
図 9 ユーザー情報 .....	3-12
図 10 インストールフォルダの選択 .....	3-13
図 11 インストールの確認 .....	3-14
図 12 EcRP をインストール .....	3-15
図 13 インストール完了 .....	3-16
図 14 初回起動時のメッセージ .....	4-18
図 15 この製品について (ライセンス登録前) .....	4-19
図 16 ライセンス登録 .....	4-19
図 17 この製品について (ライセンス登録後) .....	4-20
図 18 データベースとの接続確認メッセージ .....	5-21
図 19 データベースとの接続設定 .....	5-22
図 20 EcRP の再起動 .....	5-23
図 21 ライセンス有効期限のご案内 .....	6-24
図 22 EcRP の起動アニメーション .....	6-24
図 23 ログオン .....	6-25
図 24 処理メニュー .....	6-26